

# Organisation du plan comptable officiel dans les bases LoGeAs

## Introduction

- Chaque type de base propose un plan comptable adapté au type de la structure
- Le plan comptable comptable proposé n'est pas modifiable par les utilisateurs, le choix des comptes, leur division... est du ressort des groupes de travail mis en place avec les "regroupement"
- Les utilisateurs ont uniquement la possibilité de subdiviser un compte proposé en sous-comptes. Un sous-compte est reconnaissable car il a une longueur plus longue que 10 caractères, contrairement aux comptes de base qui font au maximum 7 caractères. Le compte "père" étant complété par autant de zéro que nécessaire.

Exemple : 7568 (compte du plan officiel) 7568000898 (sous-compte n° 898).

**Il n'y a pas d'arborescence dans les sous-comptes** le compte 7568000890 et 7568000898 sont tous deux sous-comptes de 7568. 7568000898 n'est pas un sous-compte de 7568000890.

## Organisation des plans de référence par base

La description des plans de chaque type de base est faite dans la base BaseParametrage.s3DB présente dans le répertoire du serveur LoGeAsWebServeur dans la table "**PlanOfficielComplet**". Le format de cette table est le suivant :

| Nom du champ   | Usage   |
|----------------|---|
| IdTypeBase     | Indique dans quel type de base le compte est utilisable   |
| Numero         | Indique le numéro du compte (numérique dans le cas du plan officiel)  |
| Intitule       | Indique l'intitulé du compte  |
| ComptePere     | Indique le numéro du compte père  |
| Ordre          | Indique l'ordre logique des comptes (pour le plan officiel on peut le retrouver si besoin)  |
| Niveau         | Indique le niveau du compte. Pour le plan officiel = nombre de caractères du numéro   |
| Nominatif      | Si coché, une saisie sur ce compte implique alors systématiquement la saisie d'un adhérent.   |
| Cerfa          | Indique si le compte doit être pris en compte dans le calcul des Cerfa, une saisie sur ce compte implique alors systématiquement la saisie d'un adhérent. NB: Si ce choix est fait la colonne Nominatif doit obligatoirement être coché aussi |
| CerfaRegulier  | Indique si le compte doit être pris en compte dans le calcul des dons dit régulier (base EPUdF)   |
| Paiement       | Indique si le compte est utilisable en comptabilité de paiement   |
| Engagement     | Indique si le compte est utilisable en comptabilité d'engagement  |
| CompteTerminal | Indique si le compte est terminal. Pour mémoire dans LoGeAs on ne saisie que sur les comptes terminaux. Un compte terminal ne peut avoir de sous-compte dans le plan de référence   |
| credit         | Indique si le solde du compte doit être calculé (Total des Débit - Total des Crédit) car ou la valeur est vraie ou l'inverse dans le cas contraire  |

| Nom du champ       | Usage  |
|--------------------|--|
| passif             | non utilisé  |
| Immo               | Indique si le compte est utilisé pour les immobilisations (permet de cacher le compte si la structure n'en fait pas)         |
| Salaire            | Idem pour les salaire  |
| Emprunt            | Idem pour les emprunts   |
| Journal            | non utilisé  |
| IdSoldeCreditPlus  | Indique la mnémonique du plan interne dans laquelle ont doit <b>Ajouter</b> le solde du compte si il est <b>Créditeur</b>    |
| IdSoldeCreditMoins | Indique la mnémonique du plan interne dans laquelle ont doit <b>Soustraire</b> le solde du compte si il est <b>Créditeur</b> |
| IdSoldeDebitPlus   | Indique la mnémonique du plan interne dans laquelle ont doit <b>Aouter</b> le solde du compte si il est <b>Débiteur</b>      |
| IdSoldeDebitMoins  | Indique la mnémonique du plan interne dans laquelle ont doit <b>Soustraire</b> le solde du compte si il est <b>Débiteur</b>  |
| Mutualisation      | non utilisé  |

From:  
<https://wiki-logeas.fr/certif/> - **dokuwiki-certif**

Permanent link:  
<https://wiki-logeas.fr/certif/doku.php?id=certif:dadmin:plancomptableofficiel&rev=1752052784>

Last update: **2025/07/15 11:53**

