

| | |
|---|---|
|  Retour au Dossier Organisationnel | |
|  Sujets connexes | Cartographie fonctionnelle de LoGeAs certificats! |

Création des certificats, renouvellement... (#ID-156)

Informations qualité

| | |
|---|---|
| Suivi des modifications majeures | 2025/07/16 Nicolas MARCHAND - Reprise en procédure d'une doc intranet |
| Suivi des approbations | Cartographie fonctionnelle |
| Objet | Ce document explique la bonne pratique de la mise en place des certificats sur nos serveurs |
| Destinataires | - Validation des modifications : Gérant - Approbation du document : Dev |

Procédure

Les certificats que nous utilisons viennent de <https://www.httpcs.com/>

Il est livré des certificats au format crt hors IIS veut des format pfx, il faut donc les convertir.

Pour mémoire :

| | |
|-------------------|---|
| logeas-web_fr.crt | Fichier certificat généré par httpcs |
| logeas-web_fr.key | Contient la clef privé |
| logeas-web_fr.pfx | Fichier certificat utilisé par IIS doit être généré (cf plus bas) à partir du .crt et du .key |

et

| | |
|--|---------------|
| AAACertificateServices.crt | usage inconnu |
| USERTrustRSAAAACA.crt | usage inconnu |
| SectigoRSADomainValidationSecureServerCA.crt | usage inconnu |

Convertir du format crt -> pfx

Récupérer la clef privée

Normalement la clef est sur le serveur dans le dossier certificat suivi du domaine

Si ce n'est pas le cas on peut le générer à partir du certificat actuel par la suite de commande suivante

- en utilisant la console de gestion des certificats dans MMS, il est possible d'exporter les certificats actuels avec la clef privé (cf <https://www.tbs-certificats.com/FAQ/fr/105.html>)

- on utilise ensuite openssl (si non installé <https://slproweb.com/products/Win32OpenSSL.html>)
- pour exporter la clef par la commande

```
"C:\Program Files\OpenSSL-Win64\bin\openssl.exe" pkcs12 -in logeas-web.pfx -out logeas-web.key -nodes
```

Convertir

utilisez la commande suivante :

```
"C:\Program Files\OpenSSL-Win64\bin\openssl.exe" pkcs12 -inkey logeas-web_fr.key -in logeas-web_fr.crt -export -out logeas-web_fr.pfx
```

NB :

- le password demandé est à créer, il sera utilisé lors de l'import dans IIS
- des .bat existent dans les dossiers pour executer la commande avec cmd (ne marche pas en powershell?)

Mettre en place

Il suffit alors de :

- réimporter le certificat dans le magasin de IIS (certificat du serveur)
- aller sur le/les sites correspondants puis dans les liaisons et de mettre en place le nouveau certificat

From:
<https://wiki-logeas.fr/certif/> - **dokuwiki-certif**

Permanent link:
<https://wiki-logeas.fr/certif/doku.php?id=certif:procedure:develop:gestioncertificat>

Last update: **2025/08/27 07:14**

