

[Retour à la version courante](#)

# Procédure de mise en ligne d'une version (procédure #08) avant la version 11.0

## Informations qualité

<b>Suivi des modifications majeures</b>	03 Décembre 2015 - Guillaume NATALI - Création 11 Avril 2019 - Valentin BARRERE & Pauline PREEL - Mise à jour procédure Août 2019 Pauline PREEL - mise à jour cosmetics 29/08/2020 Nicolas MARCHAND Refonte suite à la version web 9.5 (rio)
<b>Suivi des approbations</b>	Ce document correspond à l'élément ProjeQtor Document #8 - Procédure de mise en ligne d'une version -PROC-NFlog-7
<b>Objet</b>	L'objet de ce document est de définir l'action à mener pour la création et la mise en ligne d'une nouvelle version du logiciel.
<b>Destinataires</b>	- <b>Validation des modifications</b> : Gérant - <b>Approbation du document</b> : Equipe DEV

## Généralité

La mise en ligne d'une version consiste à mettre à disposition du public le fichier de mise à jour et le programme d'installation. De plus, il faut procéder à la publication de la liste des changements réalisés sur le site d'information du logiciel.

## Préparation de la publication d'une nouvelle version

### 1 - Tests

Passer les tests

### 2 - Préparation des logs de version

#### Extraire les logs du svn

- Clic droit sur le dossier "LoGeAs"
- "TortoiseSVN\Show log"
- Retrouver le dernier tag de version release
- Sélectionner toutes les lignes dans la partie haute jusqu'au tag de dernière publication
- Clic droit "Copy to clipboard\Messages"
- Faire le ménage

## Mettre à jour les logs du svn

**\*A REFAIRE === Mise à jour de la page accueil de LoGeAs WEB === == Lancer le logiciel de gestion de la base de paramétrage == Il se trouve dans "D:\dev\logeas\bin\logeasV9\BaseParametrage" est s'appelle "BaseParam.exe" le menu à utiliser "Edition de configuration\Gestion de l'écran d'information" == Créer une nouvelle page "InfoVersion: Informations sur la nouvelle version" == Utiliser le bouton "Ajoute Message" puis paramétrer \* Type de message : "InfoVersion: Informations sur la nouvelle version" \* Type de base : en fonction des logs \* Numéro de version : si générique mettre défaut \* Date de publication : \* Texte lien Internet & Adresse lien internet : rempli si besoin \* Fondamental pour l'usage du fichier : ne pas cocher \* Fondamental pour l'usage du fichier : ne pas cocher puis mettre votre texte (possibilité d'utiliser le bouton "Edit avancé" pour passer en edition (marche des fois ...) == Publier la base de paramétrage == La base mise à jour par "BaseParam.exe" est "BaseParametrage.s3db" situé "D:\dev\logeas\bin\logeasV9\Serveur" - Copier cette base dans "D:\dev\logeas\bin\logeasV9\Desktop\Librairie\Default" - Publier sur SVN les deux bases (Update puis commite) - Refaire un update pour mettre à jour "D:\dev\logeas\bin\logeasV9\Serveur\Default\BaseParametrage.s3db" ===== 3- Création des fichiers à publier ===== A partir de la version 9.5 il n'est plus diffusé qu'un seul fichier l'exécutable de la version courante. === Préparation de l'exécutable dans Delphi === - Lancer Delphi dans sa version courante et ouvrir le projet correspondant "D:\dev\logeas\src\LoGeAs WEB\LOGEAS.dproj. - Ouvrir les options de projets pour vérifier le numéro de version et incrémenter le numéro si besoin - Construire en version RELEASE puis quitter Delphi (Release\Alpha si alpha) - Se rendre dans le dossier ou le fichier .exe s'est créé et vérifier dans les propriétés que le numéro de version est bon et que l'icône est présente - Ouvrir une invite de commande (Maj+Click droit) dans le dit-dossier et taper ".\signer.bat "MotDePasse" (remplacer MotDePasse par le mot de passe du certificat : cf. Dashlane : codesign.p12). ATTENTION le mot de passe est entre guillemets En cas d'erreur fichier introuvable vérifier que signtools est installer sur le poste [Voir le détail dans cette fiche](#) - Vérifier dans les propriétés du fichier (.exe) que l'onglet "Signatures Numériques" contenant le certificat s'est bien ajouté - Procéder à l'enregistrement de la version dans l'entrepôt tel que défini dans [\[PROC-NFLog-22\]](#) === Préparation le zip auto-extractable === On utilise les logiciels : \* [7zip](#) \* [7-Zip SFX Maker](#), il semble que le fonctionnement se fasse mieux si l'installe est dans le dossier de la release == Etape 1 - 7-zipper l'exécutable Logeas.exe == - faire un clic droit sur le fichier généré aux étapes précédentes puis "7zip\Ajouter à l'archive"  - bien vérifier le paramétrage en tous cas : \* que le niveau de compression est en ultra (diminution du temps de chargement) \* que la méthode de compression ne soit LZMA (et pas LZMA2) (icompatible avec l'auto-extraction) - Créez le fichier logaes.7zip == Etape 2 - Créer l'auto-extractible == - allez dans le sous dossier "7-Zip SFX Maker" - lancer "7-ZIP SFX Maker.exe"\*\*\***

1. "Charger les paramètres" le fichier est dans relase "Fichier config logeas web 7-Zip SFX Maker.xml"

```
<?xml version="1.0"?>
<Settings>
  <General>
    <ExtractMode Path="C:\Program Files (x86)\Logeas Informatique\LoGeAs V9
```

```
<AllowEdit>"True">Custom</ExtractMode>  
    <HideProgress>False</HideProgress>  
    <ProgressDialogDisableCancel>False</ProgressDialogDisableCancel>  
    <SelfDelete>False</SelfDelete>  
    <CompressStub>False</CompressStub>  
    <XPStyles>False</XPStyles>  
    <HideTitleIcon>False</HideTitleIcon>  
    <PromptShowSFXIcon>False</PromptShowSFXIcon>  
    <Overwrite>All</Overwrite>  
    <MessageBegin Show="False">Démarrer l'extraction</MessageBegin>  
    <MessageCancel Show="True">Voulez-vous vraiment annuler  
        <MessageFinish Show="False">Les fichiers ont été extraits avec        <TitleText>Installation LoGeAs</TitleText>  
        <ExtractPathText>Sélectionnez le dossier        <ExtractCancelText>Interrompre</ExtractCancelText>  
        <ExtractDialogText />  
        <ExtractTitleText>Extraction</ExtractTitleText>  
        <ExtractShowIcon>True</ExtractShowIcon>  
        <ProgressPercent>0</ProgressPercent>  
        <ProgressShowIcon>False</ProgressShowIcon>  
        <Icon />  
<Tasks>  
    <Item    <Item        <Item Enabled="True">RunProgram="nowait:\\"%%T\\Logeas.exe\\"</Item>  
</Tasks>  
<VersionString>  
    <Item Name="Comments" Value="" Enabled="True" />  
    <Item Name="CompanyName" Value="Oleg N. Scherbakov" Enabled="True" />  
    <Item Name="FileDescription" Value="7z Setup SFX" Enabled="True" />  
    <Item Name="FileVersion" Value="1, 2, 0, 715" Enabled="True" />  
    <Item Name="InternalName" Value="7zSfxNew" Enabled="True" />  
    <Item Name="LegalCopyright" Value="Copyright © 2005-2007 Oleg N.    <Item Name="LegalTrademarks" Value="" Enabled="True" />  
    <Item Name="OriginalFilename" Value="7zSfxNew.exe" Enabled="True" />  
    <Item Name="PrivateBuild" Value="July 14, 2007" Enabled="True" />  
    <Item Name="ProductName" Value="7ZSfxNew" Enabled="True" />  
    <Item Name="ProductVersion" Value="1, 2, 0, 715" Enabled="True" />  
    <Item Name="SpecialBuild" Value="" Enabled="True" />  
</VersionString>  
</Settings>
```

1. par le bouton "+" ajouter le fichier zip fait à l'étape précédente
2. puis "Créer l'autoextractible "SFX"

le fichier crée s'appelle "LoGeAs.sfx.exe" c'est lui qui est diffusé

## 4 - Prévenir les utilisateurs de la mise à jour

Faire un mailing indiquant :

- les modifications faites (log de l'écran d'accueil)
- la date et heure de coupure du serveur
- l'envoyer à tous les utilisateurs LoGeAs la veille
- l'envoyer à "Tous les utilisateurs de LoGeAs Web" (requête SQL)

## 5 - Mise à jour des informations techniques du wiki

A partir du logiciel, utiliser la fonction interne (mode développeur) de publication sur le wiki : « Edition Configuration>Mettre à jour wiki.logeas.fr »

## 6 - Mettre à jour les fichiers du serveur

Comment déployer ou mettre à jour le serveur PGI "-INST-1-Procédure de MAJ du serveur PGI"

From:  
<https://wiki-logeas.fr/certif/> - dokuwiki-certif

Permanent link:  
<https://wiki-logeas.fr/certif/doku.php?id=certif:procedure:develop:proceduremiseenligneav11-2024>

Last update: 2025/07/15 11:54

