

[Retour à la version courante](#)

Procédure de mise en ligne d'une version (procédure #08) avant la version 11.0

Informations qualité

Suivi des modifications majeures	03 Décembre 2015 - Guillaume NATALI - Création 11 Avril 2019 - Valentin BARRERE & Pauline PREEL - Mise à jour procédure Août 2019 Pauline PREEL - mise à jour cosmetics 29/08/2020 Nicolas MARCHAND Refonte suite à la version web 9.5 (rio)
Suivi des approbations	Ce document correspond à l'élément ProjeQtor Document #8 - Procédure de mise en ligne d'une version -PROC-NFlog-7
Objet	L'objet de ce document est de définir l'action à mener pour la création et la mise en ligne d'une nouvelle version du logiciel.
Destinataires	<ul style="list-style-type: none"> - Validation des modifications : Gérant - Approbation du document : Equipe DEV

Généralité

La mise en ligne d'une version consiste à mettre à disposition du public le fichier de mise à jour et le programme d'installation. De plus, il faut procéder à la publication de la liste des changements réalisés sur le site d'information du logiciel.

Préparation de la publication d'une nouvelle version

1 - Tests

Passer les tests

2 - Préparation des logs de version

Extraire les logs du svn

- Clic droit sur le dossier "LoGeAs"
- "TortoiseSVN>Show log"
- Retrouver le dernier tag de version release
- Sélectionner toutes les lignes dans la partie haute jusqu'au tag de dernière publication
- Clic droit "Copy to clipboard\Messages"
- Faire le ménage

Mettre à jour les logs du svn

***A REFAIRE == Mise à jour de la page accueil de LoGeAs WEB == == Lancer le logiciel de gestion de la base de paramétrage == Il se trouve dans**
“D:\dev\logeas\bin\logeasV9\BaseParametrage” est s'appelle “BaseParam.exe” le menu à utiliser “Edition de configuration\Gestion de l'écran d'information” == Crée une nouvelle page “InfoVersion: Informations sur la nouvelle version” == Utiliser le bouton “Ajoute Message” puis paramétrer * Type de message : “InfoVersion: Informations sur la nouvelle version” * Type de base : en fonction des logs * Numéro de version : si générique mettre défaut * Date de publication : * Texte lien Internet & Adresse lien internet : rempli si besoin * Fondamental pour l'usage du fichier : ne pas cocher * Fondamental pour l'usage du fichier : ne pas cocher puis mettre votre texte (possibilité d'utiliser le bouton “Edit avancé” pour passer en édition (marche des fois ...)) == Publier la base de paramétrage == La base mise à jour par “BaseParam.exe” est “BaseParametrage.s3db” situé “D:\dev\logeas\bin\logeasV9\Serveur” - Copier cette base dans “D:\dev\logeas\bin\logeasV9\Desktop\Librairie\Defaut” - Publier sur SVN les deux bases (Update puis commit) - Refaire un update pour mettre à jour
“D:\dev\logeas\bin\logeasV9\Serveur\Defaut\BaseParametrage.s3db” == 3- Création des fichiers à publier == A partir de la version 9.5 il n'est plus diffusé qu'un seul fichier l'exécutable de la version courante. == Préparation de l'exécutable dans Delphi == - Lancer Delphi dans sa version courante et ouvrir le projet correspondant
“D:\dev\logeas\src\LoGeAs WEB\LOGEAS.dproj. - Ouvrir les options de projets pour vérifier le numéro de version et incrémenter le numéro si besoin - Construire en version RELEASE puis quitter Delphi (Release\Alpha si alpha) - Se rendre dans le dossier ou le fichier .exe s'est créé et vérifier dans les propriétés que le numéro de version est bon et que l'icône est présente - Ouvrir une invite de commande (Maj+Click droit) dans le dit-dossier et taper “.\signer.bat “MotDePasse” (remplacer MotDePasse par le mot de passe du certificat : cf. Dashlane : codesign.p12). ATTENTION le mot de passe est entre guillemets
En cas d'erreur fichier introuvable vérifier que signtools est installé sur le poste [Voir le détail dans cette fiche](#) - Vérifier dans les propriétés du fichier (.exe) que l'onglet “Signatures Numériques” contenant le certificat s'est bien ajouté - Procéder à l'enregistrement de la version dans l'entrepôt tel que défini dans [\[PROC-NFLog-22\]](#) == Préparation le zip auto-extractable == On utilise les logiciels : * **7zip** * **7-Zip SFX Maker**, il semble que le fonctionnement se fasse mieux si l'installe est dans le dossier de la release == Etape 1 - 7-zipper l'exécutable Logeas.exe == - faire un clic droit sur le fichier généré aux étapes précédentes puis “7zip\Ajouter à l'archive” - bien vérifier le paramétrage en tous cas : * que le niveau de compression est en ultra (diminution du temps de chargement) * que la méthode de compression ne soit LZMA (et pas LZMA2) (incompatible avec l'auto-extraction) - Créez le fichier logeas.7zip == Etape 2 - Crée l'auto-extractible == - allez dans le sous dossier “7-Zip SFX Maker” - lancer “7-ZIP SFX Maker.exe”**

1. “Charger les paramètres” le fichier est dans relase “Fichier config logeas web 7-Zip SFX Maker.xml”

```
<?xml version="1.0"?>
<Settings>
  <General>
    <ExtractMode Path="C:\Program Files (x86)\Logeas Informatique\LoGeAs V9 WEB" AllowEdit="True">Custom</ExtractMode>
```

1. par le bouton "+" ajouter le fichier zip fait à l'étape précédente
 2. puis "Créer l'autoextractible "SFX"

le fichier crée s'appelle "LoGeAs.sfx.exe" c'est lui qui est diffusé

4 - Prévenir les utilisateurs de la mise à jour

Faire un mailing indiquant :

- les modifications faites (log de l'écran d'accueil)
- la date et heure de coupure du serveur
- l'envoyer à tous les utilisateurs LoGeAs la veille
- l'envoyer à "Tous les utilisateurs de LoGeAs Web" (requête SQL)

5 - Mise à jour des informations techniques du wiki

A partir du logiciel, utiliser la fonction interne (mode développeur) de publication sur le wiki : « Edition Configuration>Mettre à jour wiki.logeas.fr »

6 - Mettre à jour les fichiers du serveur

Comment déployer ou mettre à jour le serveur PGI "-INST-1-Procédure de MAJ du serveur PGI"

From:
<https://wiki-logeas.fr/certif/> - **dokewiki-certif**

Permanent link:
<https://wiki-logeas.fr/certif/doku.php?id=certif:questionnaire:procedure:develop:proceduremisenligneav11-2024>

Last update: 2025/07/15 11:54

